# Indice

III Manuale pe	r il Cliente
1 Gene	rale
	1.1 Login e Password
	1.2 Interfaccia Cliente
	1.3 Privilegi ISPConfig per i Clienti
	1.4 Salvataggio
	1.5 Cambiare la Password di ISPConfig
	1.6 Configurazione lingue
	1.7 Visualizzazione delle Passwords nel Sistema ISPConfig
	1.8 Aiuto
<u>2 Siti</u>	
	2.1 Dati Principali di un Sito
	2.2 Utenti ed Email

2.3 Sottodomini 2.4 Certificato SSL

1

# III Manuale del Cliente

## 1. Generale

## 1.1 Login e Passwords

Dopo aver ricevuto nome utente e password e l'URL del sistema ISPConfig dal rivenditore si può effettuare il login. Bisogna andare all'URL del sistema ISPConfig (ad esempio https://www.domain.tld:81; "www.domain.tld" deve essere adeguatamente sostituito) col proprio browser ed inserire il proprio nome utente e la password nel modulo "Login". Confermare facendo clic su "Login".

	<b>ISP</b> Config
	Here you can log in:
Username: Password:	
	Login

• Dimenticata la password? Contattare l'azienda di hosting per farsi aiutare.

## 1.2 Interfaccia Cliente

L'interfaccia cliente è costituita dalle seguenti sezioni:

Web-Manager Web-FTP Tools Help Logout

- Barra del menu: con i menù "Gestore Web", "Web-FTP", "Strumenti", "Aiuto" e "Logout".
- Struttura ad albero: La struttura ad albero è il tipo di archiviazione del sistema ISPConfig. Qui si gestiscono i siti. Facendo clic su "espandi" tutte le cartelle si aprono. Facendo clic su "richiudi" l'albero si chiude.
- Campo Informazioni per i Clienti

# 1.3 Privilegi di ISPConfig per i Clienti

Come cliente ISPConfig si possono effettuare le seguenti operazioni:

#### Privilegi del Cliente

- Leggere i dati di base e le statistiche di un sito web
- Creare ed amministrare utenti e caselle di posta
- Creare ed amministrare (sotto)domini
- Richiedere certificati SSL (opzionale)
- Amministrare i dati di accesso MySQL

#### Privilegi di un Utente

• Cambiare le configurazioni della propria casella di posta (password, configurazioni di antispam ed antivirus)

## 1.4 Salvataggio

Il sistema ISPConfig offre due possibilità di salvare i dati inseriti in un modulo:

• Bottone "Salva" : Fare clic sul bottone "Salva" per salvare i dati inseriti. Le informazioni verranno inviate e la struttura ad albero così come la pagina iniziale verranno ricaricate nel browser.



 Cambiare scheda : Se un modulo è costituito da più di una scheda, per salvare i dati basta semplicemente cambiare scheda. I dati della vecchia scheda verranno salvati e verrà caricato la nuova scheda, mentre non sarà ricaricata la struttura ad albero. Questo modo di salvare i dati consente di trattare moduli con più di una scheda in un solo passaggio ed è la tipica caratteristica di ISPConfig.

Basis User & Email

#### 1.5 Modificare la Password di ISPConfig

Si può modificare la password di ISPConfig sotto "Strumenti" -> "Cambio Password".



Inserire la password corrente e (2 volte) la nuova password nel modulo "Cambio Password" e

Documentazione ISPConfig fare clic su "Salva".

Change Password		
old password:		
new password:		
confirm new password:		
	Save Cancel	

## 1.6 Configurazione Lingue

Si può configurare la lingua nel sistema ISPConfig utilizzando "Strumenti" -> "Cambia lingua".



Nel modulo "Cambia lingua" basta selezionare la lingua che il sistema dovrebbe utilizzare e fare clic su "Salva".

Change Language	
Language (ISO):	en • de es it nl pl se

**Nota Bene**: La configurazione della lingua riguarda soltanto il proprio account. Gli altri utenti del sistema ISPConfig (altri clienti) possono scegliere personalmente la propria lingua.

## 1.7 Visualizzazione delle Passwords nel sistema ISPConfig

Le passwords che si inseriscono nel sistema ISPConfig (ad esempio le passwords che rivenditori e clienti usano per accedere al sistema ISPConfig; le passwords dei clienti di databases MySQL) non verranno

#### Documentazione ISPConfig

4

visualizzate nel sistema ISPConfig, dopo che sono state salvate, per ragioni di sicurezza! Così, un campo password vuoto, nel sistema ISPConfig, non significa che non sia già stata inserita una password.

ISP Database
Properties
Database Name: web1_db1
Database User: web1_u1
Password:
Remote Access: No 🔽 🙆
Saura Cancel Delete
Save Cancel Delete
Save Cancel Delete

Una password esistente non verrà visualizzata dopo che il modulo relativo viene ricaricato.

## 1.8 Aiuto

Fare clic sulla voce del menù "Aiuto".

Tools Help Logout

Qui si può vedere il manuale per il cliente in Inglese e Tedesco in formato PDF ed il collegamento alla guida sul sito della Projektfarm.

🕘 Online Help
🛱 🍏 German
Customer Manual
English
Customer Manual
🗄 🧔 Projektfarm Support
Knowledgebase (de)
Knowledgebase (en)

Inoltre viene evidenziato un'icona accanto a numerosi campi nel sistema ISPConfig:



facendo clic sull'icona si aprirà una piccola finestra di pop-up relativa al contesto.



# 2 Siti

Tutti i siti gestiti con ISPConfig appaiono nella struttura a albero. Facendo clic sul titolo del sito se ne possono vedere i dettagli e modificarne alcuni dati.

# 2.1 Dati Base di un Sito

I dati base - visibili nella scheda "Base" - possono essere modificati dall'azienda di hosting e dall'amministratore di ISPConfig.

ISP Site			
Basis User & Email	Co-Domains	Statistics	Options
Server:	Server 1	1	
Hostname:	www 🗈		
Domain:	custom	er-ltd.com	٥
IP Address:	192.168 🗟	8.0.100	
Create DNS:	0		
Space MB:	10 🖻		
Max. User:	10 道		
Max. Domain:	-1 🙆		
CGI Scripts:	1 🗊		
Standard CGIs:	0 🗈		
PHP Scripts:	1 💷		
PHP Safe Mode:	1 道		
SSI:	1 💷		
FTP Access:	1 💷		

I dati di base contengono le seguenti informazioni:

Dati Base:

- Server: Mostra il nome del server dove si trova il sito.
- Hostname: Il nome dell'host del sito (ad esempio www.)
- Dominio: Il dominio del sito (ad esempio yourname.com).
- Indirizzo IP: L'indirizzo IP del sito.

Informazioni sulle limitazioni:

- Spazio in MB: Mostra il totale di MB disponibili per il sito.
- Numero Massimo Utenti: Il numero massimo di utenti con caselle di posta che possono essere assegnati al sito.
- Numero Massimo Domini: Il numero massimo di sottodomini che possono essere assegnati al sito.

Per vedere l'utilizzo corrente del sito (spazio web, numero di utenti e domini) basta andare alla sezione "Statistiche" (vedi capitolo III-3).

Documentazione ISPConfig Informazioni relative alle proprietà del sito: Il valore "1" indica che la proprietà è attivata.

- Accesso alla Shell: Se attivato si ha l'accesso alla shell del server.
- Scripts CGI: Se attivato sul sito può eseguire gli scripts cgi (se situati nella directory "cgi-bin" del sito).
- Scripts PHP: Se attivato sul sito può eseguire scripts PHP (estensioni file .php, .php3, .php4).
- SSI: Se attivato sul Server Side Includes (SSI) può essere eseguito (estensione file .shtml).
- Accesso FTP: Se attivato su tutti gli utenti assegnati al sito può accedere alle loro directories via ftp.
- MySQL: Se attivato e se si fornisce una password MySQL nella scheda "Altro" verrà realizzato un database per il sito (vedi capitolo III 2.5). Il database non verrà creato se non si fornisce una password. Se si vede il nome del database sulla scheda "Altro" il database già esiste e ciò significa che è già stata data una password in precedenza.
- **Certificato SSL**: Consente la creazione di un certificato SSL per il sito. Si dovrà comunque compilare la sezione "SSL" e selezionare "Crea Certificato" in quella sezione per creare il certificato. Per saperne di più su come richiedere un certificato SSL nel capitolo III-2.4.1.
- FTP Anonimo: Indica se un account FTP Anonimo è stato creato per questo sito.
- **FTP Anonimo MB**: Mostra lo spazio disponibile in MB per l'account FTP Anonimo. ("-1" significa "Illimitato"). Se "FTP Anonimo" non è attivato questo campo viene ignorato.

## 2.2 Utenti & Email

La gestione degli utenti e delle caselle di posta di un sito avviene per mezzo del modulo "Sito ISP". Per aggiungere o modificare un utente fare clic sul sito corrispondente nella struttura ad albero e nel modulo che si apre andare alla scheda "Utenti & Email".

ISP Sit	e				
Basis	User & Email	Co-Domains	Statistics	Options	
_					
User	New				
User Surname Email Admin CatchAll					
	[	Save Ca	ncel	Delete	

#### 2.2.1 Aggiungere un Utente con una Casella di Posta

Si aggiunge un utente in 6 passi:

Passo 1: Aprire il nuovo modulo "Utente ISP".

7

Documentazione ISPConfig

Nella struttura ad albero fare clic sul sito che si vuole assegnare al nuovo utente.

Andare alla scheda "Utente & Email".

Fare clic sul bottone "Nuovo".

ISP User	
User & Email Adva	nced Settings Spamfilter & Antivirus
Real Name:	
Email Address: Username: Password:	@customer-ltd.com web1
WebSpace MB: MailSpace MB:	-1 -1
Administrator:	
	Save Cancel Delete

#### Passo 2.: Fornire un nome, nome utente e password.

- Nome Reale: Scrivere Nome e Cognome dell'utente.
- Indirizzo Email: Scrivere l'indirizzo email desiderato per l'utente. Nota Bene: Inserire soltanto la parte che sta prima di "@" !
- Nome Utente: Inserire un solo nome utente. Dopo averlo salvato il nome utente non può più essere cambiato. L'indirizzo email username@domain.tld viene creato in aggiunta all'indirizzo email su inserito.
- **Password**: Inserire una password per l'utente. Dopo averla salvata la password diviene invisibile, cioè non la si vede più nel modulo. Se un utente dimentica la sua password qui si può assegnarne una nuova.

#### Passo 3.: Limitazione dello spazio di memoria di un utente.

Ciò è raccomandato se lo spazio web totale è basso. Nel campo "Spazio Disco in MB" inserire il totale in MBs che si vuole assegnare al nuovo utente. "-1" significa "Illimitato".

- Spazio Web in MB: Inserire la quantità di spazio web disponibile per l'utente.
- Spazio Posta in MB: Inserire la quantità di caselle di posta per l'utente.

#### Documentazione ISPConfig

Vedi appendice 1 "Correlazione Webquota <-> Mailquota" per informazioni sulla correlazione

tra "Spazio Web in MB" e "Spazio Posta in MB".

#### Passo 4.: Opzioni.

Le opzioni possono essere selezionate ora oppure più tardi.

• **Privilegi dell'Amministratore**: Selezionare "Amministratore" se l'utente deve avere privilegi da amministratore per il sito. Se l'accesso FTP è stato attivato per questo sito l'amministratore ha accesso a tutte le directories del sito via FTP. Un utente "normale" ha accesso soltanto alla sua directory principale nella directory "utente".

**Nota Bene**: Ci può essere soltanto un amministratore per sito. Se si vuole cambiare l'amministratore del sito si devono prima disattivare i privilegi di amministratore per il vecchio amministratore; poi si possono attivare i privilegi di amministratore per il nuovo amministratore.

- Accesso alla Shell: Si può garantire ad un utente l'accesso alla shell se l'intero sito ha l'accesso alla shell. Perciò l'accesso alla shell deve essere attivato nella scheda "Dati di Base" (valore "1"). Se non è questo il caso la casella "Accesso alla Shell" è ignorato (vedi anche capitolo III-2.2.6).
- Invio Email: Andare alla scheda "Configurazioni Avanzate". Nel campo "Inviare a:" inserire uno o più indirizzi email (un indirizzo per riga) ai quali le emails in arrivo dovrebbero essere inviate (vedi capitolo III-2.2.2).
- Copia Locale: Assieme all'invio email questo campo produce una copia delle emails in entrata da inviare alla casella di posta locale (in aggiunta agli indirizzi email specificati in "Inviare a:"). Se non è configurato nessun invio email, questo campo è ignorato.
- Alias Email: Inserire alias email aggiuntive per questo account email (uno per riga). Esempio: La casella di posta info@domain.tld è stata creata e si vuole che le emails destinate a contact@domain.tld arrivino anche in quella casella di posta. Basta inserire il "contatto" (solo la parte prima di "@") nel campo "Alias Email" (vedi capitolo III-2.2.3).
- Cattura Tutte le Emails: Se si vuole che tutte le emails per il dominio che sono indirizzate a caselle di posta inesistenti arrivino in questa casella di posta attivare questa casella. Esempio: La casella di posta info@domain.tld è stata configurata. Qualcuno invia un'email a abc@domain.tld che non esiste. Se info@domain.tld è un indirizzo "Cattura Tutte le Emails" l'email arriverà qua. Se non c'è un indirizzo "Cattura Tutte le Emails" per questo dominio il mittente dell'email inviata a abc@domain.tld riceverà un messaggio di errore ("errore: utente inesistente").
   Nota Bene: Ci può essere soltanto un indirizzo "Cattura Tutte le Emails" per dominio.
- MailScan: Attivare questo campo se si vuole che le emails vengano esaminate dall'antivirus o dal codice javascript (emails in HTML) sul server. Si possono trovare ulteriori informazioni su questa proprietà nelle FAQ.

#### Passo 5.: Salvataggio.

Fare clic su "Salva" per salvare un nuovo utente, fare clic su "Reset" per annullare il processo.

#### 2.2.2 Invio Email

La creazione di un invio email è utile se l'utente della casella di posta già possiede un indirizzo email e non vuole averne un altro.

Fare clic sul nome dell'utente sulla scheda "Utente & Email".



Andare alla scheda "Configurazioni Avanzate" ed inserire gli indirizzi email ai quali le emails in entrata dovrebbero essere inviate nel campo "Inviare: ".

Fare clic su "Salva".

#### 2.2.3 Alias Email - Ortografie Differenti

La creazione di un alias email ha senso per esempio se molte emails non arrivano perché il mittente ha usato un'altra ortografia negli indirizzi email.

Sulla scheda "Utente & Email" fare clic sul nome dell'utente.

Andare alla scheda "Configurazioni Avanzate". Nel campo "Alias Email" inserire gli alias desiderati (ad esempio ortografie diverse tipo "meyer", "meier") (uno per riga). Un alias è la parte che precede la "@" così non si deve scrivere qualcosa tipo "@mycompany.com".

Fare clic su "Salva".

#### 2.2.4 Risponditore automatico Email

Con il risponditore automatico si ha la possibilità di inviare risposte alle emails in entrata (ad esempio se si è in vacanza).

Fare una spunta su "Autorisponditore" ed inserire il messaggio di risposta automatica nel campo "Messaggio" sottostante. Per disattivare l'autorisponditore, basta semplicemente togliere la spunta su "Autorisponditore".

#### 2.2.5 Protezione Antivirus ed Antispam

Sulla scheda "Antispam ed antivirus" si può abilitare la protezione antispam ed antivirus per la casella di un utente.

11

Documentazione ISPConfig

ISP User	
User & Email Advance	ced Settings Spamfilter & Antivirus
Spamfilter:	
Antivirus:	
Spam Strategy:	accept -
Spam Hits:	5.0
Rewrite Subject:	
Subject:	***SPAM***
[	Save Cancel Delete

- Antispam: Attivare questo campo se si vuole che le emails vengano filtrate dallo spam sul server. Se non si abilita l'antispam non è necessario considerare i campi "Strategia Spam", "Punti Spam", "Riscrivi Oggetto" and "Oggetto".
- Antivirus: Attivare questo campo se si vuole che le email vengano filtrate dai virus sul server. Se si trova un virus l'email che lo contiene viene eliminata e una notifica viene inviata all'"Amministratore Antivirus" (vedi capitolo I-2.1). Il software antivirus usato è ClamAV (http://clamav.elektrapro.com/); l'aggiornamento delle definizioni dei virus avviene automaticamente.
- Strategia Spam: Se l'antispam è attivo per questo account si può selezionare qui il modo in cui le emails che sono identificate come spam dovrebbero essere gestite. "Accetta" significa che le emails di spam verranno accettate in modo che si possano ordinare le emails con l'aiuto del client email (ad esempio Outlook). Questa strategia è raccomandata ad un primo stadio finché non si è sicuri che l'antispam identifichi correttamente le emails. Poi si può passare a "elimina" che significa che tutte le emails identificate come spam verranno cancellate sul server.
- **Punti Spam**: L'antispam esegue un numero di tests sulle emails in arrivo ed assegna dei punti per ciascun test che saranno accumulati. Se la somma raggiunge o sorpassa il valore "Punti Spam" l'email è definita come spam e verrà gestita secondo la "Strategia Spam". Il valore di default è: 5.0
- Riscrivere Oggetto/Oggetto: Verrà considerato solo se la strategia spam è "accetta". Se "Riscrivi Oggetto" è attivato le righe dell'oggetto di tutte le emails identificate come spam avranno il prefisso nel campo "Oggetto" (valore di default: "\*\*\*SPAM\*\*\* ") così si possono ordinare le emails con l'aiuto del client email (ad esempio Outlook) secondo l'oggetto.

#### 2.2.6 Login Utente Mail

Se il Login Utente Mail è attivato per un sito (scheda "Base"), un utente può effettuare da solo delle modifiche alle sue configurazioni email (password, antispam e antivirus) effettuando il login in <u>https://www.domain.tld:81/mailuser</u> oppure <u>http://www.domain.tld:81/mailuser</u> :

Documentazione ISPConfig

**ISP**Config

ISPCo	nfig
To change your email configuration please login h	iere.
Email-Username: web1_admin	
Password:	
Login	

#### 2.2.7 Cancellare Utenti e Caselle di Posta

Nella struttura ad albero selezionare il sito al quale è assegnato l'utente che si vuole cancellare.

Nel modulo "Sito ISP" andare alla scheda "Utente & Email" e selezionare l'utente da cancellare.

Fare clic su "Cancella".

#### 2.2.8 Attivare l'accesso alla Shell

Poiché questa proprietà mette a rischio la sicurezza sarà garantita soltanto in casi eccezionali dall'amministratore del server.

Questa proprietà è attiva se si trova il valore "1" vicino a "Accesso alla Shell" nella scheda "Base". Se questo è il caso, questo privilegio può esser dato agli utenti del sito.

Per farlo, andare alla scheda "Utenti & Email".

Selezionare un utente.

Spuntare "Accesso alla Shell" nel modulo dell'utente e fare clic su "Salva".

#### 2.2.9 Home Directory di un Utente

Ogni utente di un sito ha la propria home directory nella cartella "utente". Per esempio, l'utente "testuser" ha come home directory "user/testuser". Se è consentito l'accesso FTP per il sito un utente (se non è l'amministratore del sito, vedi capitolo III-2.2.1) si ritroverà nella propria home directory dopo il login FTP (così "user/testuser").

In ogni home directory si può trovare la cartella "web" i cui contenuti si possono vedere tramite internet attraverso

http://www.domain.tld/~testuser/

oppure

Documentazione ISPConfig

http://www.domain.tld/users/testuser/,

dove "testuser" e "www.domain.tld" devono essere adeguatamente sostituiti.

## 2.3 Sottodomini

L'amministrazione dei domini si effettua nella scheda "Sottodomini" di un sito. Qui si possono aggiungere nuovi domini e quindi configurarli.

#### 2.3.1 Aggiungere un Sottodominio

Si può aggiungere un sottodominio in questo modo:

#### Passo 1. : Aprire il modulo.

Nella struttura ad albero selezionare il sito al quale si vuole assegnare il nuovo dominio.

Andare alla scheda "Sottodomini".

Group:	Reseller Sample plc. 💌
Title:	customer-ltd.com
Folder:	Sites 💽
Basis User 8	Email Co-Domains Statistics Options Invoice
Domains N	ew
Domains N IP 192.168.0.10	Hostname Domain customer-Itd.com

Fare clic sul bottone "Nuovo".

Passo 2. : Inserire il nome dell'host e del dominio.

14

Documentazione ISPConfig

- Hostname: Ad esempio www2, demo, ecc.
- Dominio: Il nome del dominio.

#### Passo 3. : Salvare.

Fare clic su "Salva" per salvare le informazioni o su "Resettare" per annullare il procedimento.

#### 2.3.2 Invio

L'opzione "Invio" è utile se si vuole che i domini puntino ad un altro URL o ad un'altra cartella del sito piuttosto che alla cartella "Document Root".

Un invio si crea così:

Fare clic sul sito corrispondente nella struttura ad albero.

Andare alla scheda "Sottodomini".

Fare clic sull'indirizzo IP del dominio.

Fare clic sulla scheda "Invio". Qui è possibile specificare l'obiettivo dell'invio, ad esempio un altro URL oppure un percorso per una directory del sito.

ISP Domain	
Domain Forward	Options
Forward:	http://www.domain.tld
	Save Cancel Delete

Inviare ad un URL

ISP Domain	
Domain Forward	Options
Forward:	documents
	Save Cancel Delete



Documentazione ISPConfig Inviare alla cartella "documenti" nella cartella "web" del sito

Fare clic su "Salva".

#### 2.3.3 Opzioni

Sotto "Opzioni" si può selezionare o no (le emails vengono trattate da un mail server esterno) se il server locale è responsabile per le emails destinate a questo sottodominio (il valore di default è "Local Mailserver").

ISP Domain	
Domain Forward	Options
Mailserver:	Local Mailserver 💽 External Mailserver Local Mailserver
	Save Cancel Delete

Ambiente: Permettere ad un server di posta esterno di essere responsabile per il dominio domain.tld. Si è connessi al server locale (ad esempio con un'interfaccia webmail) e si vuole mandare un'email ad un'altra casella di posta di domain.tld ciò significa che questa mail deve essere inviata al server mail esterno perché è responsabile per le emails per domain.tld. Se è stato selezionato "Mailserver Locale" sotto "Opzioni" il mail server locale si sentirà responsabile per questa email che significa che l'email non lascerà il server locale ed arriverà alla casella di posta corretta. Per tali casi si deve selezionare "Mailserver Esterno" (vedi capitolo III-2.6).

#### 2.3.4 Cancellare un Sottodominio

Un sottodominio si cancella così:

Selezionare il sito corrispondente nella struttura ad albero.

Andare alla scheda "Sottodomini".

Fare clic sull'indirizzo IP del dominio.

Fare clic su "Cancella".

## 2.4 Certificato SSL

Un certificato SSL è utile a criptare i dati trasferiti tra il sito ed internet. Si può richiedere soltanto un certificato se il rivenditore o l'amministratore ha attivato questa proprietà. In questo caso si troverà il valore "1" vicino a "SSL" nella scheda "Dati Base" del sito.

#### 2.4.1 Richiedere un certificato SSL

15

#### Documentazione ISPConfig Passo 1. : Aprire la scheda / inserire di dati di base.

Andare alla sezione "SSL" del sito per il quale si vuole il certificato SSL. **Nota Bene**: La scheda "SSL" è visibile soltanto dopo che la proprietà "SSL" è stata attivata e salvata nella scheda "Dati Base".

- **Dati Base**: Inserire le informazioni dell'azienda che richiede il certificato (paese, stato, città, azienda, dipartimento).
- **Durata della Validità**: Inserire il numero di giorni di validità del certificato. Il valore di default è 365.

#### Passo 2. : Richiedere il certificato.

Nel campo "Azione" selezionare "Crea Certificato".

Fare clic su "Salva".

Ora vengono generati Certificato e Richiesta SSL e caricati nei rispettivi campi nel modulo. Copiare la Richiesta di SSL ed inviarla alla Certificate Authority (CA). Dopo un po' (dipende dalla CA) si otterrà via email il certificato firmato dalla CA.

Dopo che si è ottenuto il certificato dalla CA:

#### Passo 3. : Caricare il certificato.

Copiare il nuovo certificato dall'email ricevuta dalla CA ed incollarlo nel campo "Certificato SSL".

Nel campo "Azione" selezionare "Salva Certificato".

#### Passo 4. : Salvare.

Fare clic su "Salva".

#### 2.4.1 Cancellare il Certificato SSL

Nella scheda "SSL" selezionare "Cancella Certificato" nel campo "Azione".

Fare clic su "Salva".

## 2.5 Database MySQL

Se si trova il valore "1" vicino a "MySQL" nella scheda "Dati Base" allora un database MySQL è disponibile per il sito virtuale. Se lo si vuole usare lo si dovrebbe proteggere con una password:

Andare alla scheda "Opzioni".

17

Documentazione ISPConfig

ISP Site					
Basis User & Email Co-Domains Statistics Options					
Databases New					
Database Name Database User					

Fare clic su "Nuovo".

ISP Database
Properties
Database Name: web1_db1
Database User: web1_u1
Password:
Remote Access: No 🔽 🙆
Save Cancel Delete

Nel campo "Password" inserire la password MySQL.

**Nota Bene**: Un database viene creato soltanto dopo che si è inserita una password per la prima volta! Se esiste già un database (significa che è già stata fornita una password) appare così:

#### Documentazione ISPConfig

ISP Site					
Basis User & Email Co-Domains Statistics Options					
Databases New					
Database Name Database User					
webi_dbi					

La password non è visibile per ragioni di sicurezza. Ma può essere cambiata in qualsiasi momento semplicemente scrivendo una nuova password nel campo "Password".

• Accesso Remoto MySQL: Se si vuole che il database sia accessibile dall'esterno (ad esempio da un'applicazione installata sul desktop locale) si dovrebbe attivare questa casella.

Fare clic su "Salva" per salvare questa informazione. Fare clic su "Resetta" per annullare il procedimento.

## 2.6 Opzioni

Eccetto i dettagli che si riferiscono al database MySQL nella scheda "Opzioni" si possono trovare i seguenti campi:

Documentazione ISPConfig

ISP Site						
Basis User & Email	Co-Domains Statistics Options					
Databases New						
Database Name         Database User           web1_db1         web1_u1						
Frontpage Password:						
Mailserver:	Local Mailserver 💽 適					
Logsize:	30%					
DirectoryIndex:	index.html index.htm index.php index.php5 index.php4					
400 Error (Invalid Syntax):						

- **Password di Frontpage**: Se Frontpage è attivato per questo sito qui si può inserire la password necessaria a connettersi al server via Frontpage. Una volta che la password è stata inserita non è più visibile nell'interfaccia ISPConfig.
- Server di Posta: Selezionare se è responsabile il Server di Posta locale, oppure uno esterno, del trattamento delle emails indirizzate all'host + il dominio principale del sito (ad esempio www.domain.tld) (vedi capitolo III-2.3.3).
- **Dimensione dei Log**: Specificare la grandezza massima dei files log di Apache. Sono validi numeri espressi in percentuale (dello spazio di memoria disponibile per il sito) o numeri assoluti (ad esempio "5" per "5 MB"). Il valore di default è 30%. Naturalmente tener ben presente che i numeri inseriti in percentuale non hanno senso per una cartella web con spazio di memoria illimitato!
- Indice delle Directories: Specificare i files (uno per riga) che il web server mostrerà di default se non viene specificato nessun file nell'URL. Esempio: l'URL http://www.domain.tld/documents/. Secondo la figura qui sopra il web server raggiungerebbe il file "index.html" nella directory "documents"; se non riesce a trovare quel file cercherà "index.htm", poi "index.php", ecc.
- **Pagine degli Errori Individuali**: Se le pagine degli errori individuali sono attivate per il sito, si può inserire il codice HTML per le proprie pagine d'errore nei campi appropriati. Se si lasciano i campi vuoti, verranno usate le pagine di errore standard.

Documentazione ISPConfig 3 Statistiche del Cliente

## 3.1. Statistiche del Sito

Nella scheda "Statistiche" si trovano le statistiche relative alle seguenti aree:

• **Spazio di Memoria ed Utilizzo**: Lo spazio di memoria disponibile per questo sito e l'utilizzo reale di questo spazio di memoria. Il limite dello spazio di memoria può essere modificato nella scheda "Dati Base" dall'azienda di hosting.

ISP Site					
Basis	User & Email	Co-Domains	Statistics	Optio	ns
	Storage sp	ace:			10 MB
	used:				2.27M
	/web				2.0M
	/user				128k
	/log				24k
	/cgi-bin	/cgi-bin			4.0k
	/ssl	/ssl			4.0k
	/phptmp				4.0k
	DB::MySQL				70.5k

• **Traffico**: Si può vedere il traffico del mese corrente (web, email, FTP) così come il traffico degli ultimi quattro anni (se disponibili).

Traffic overview (in MB):						
Month	Web	FTP	Mail	Overall		
06/2003:	291.42	62.04	47.89	401.34		
Overall:	291.42	62.04	47.89	401.34		
Traffic in the last 4 years (in MB):						
Year	Web	FTP	Mail	Overall		
2003:	291.42	62.04	47.89	401.34		
2002:	0.00	0.00	0.00	0.00		
2001:	0.00	0.00	0.00	0.00		
2000:	0.00	0.00	0.00	0.00		



Documentazione ISPConfig

## 3.2 Statistiche del Webalizer

Se il software delle statistiche "Webalizer" è installato sul server, i files log di Apache dei siti sul server vengono analizzati ogni notte e vengono create nuove statistiche. Le si può vedere nella cartella "stats" del sito relativo, ad esempio <u>http://www.domain.tld/stats/</u>.

Le statistiche sono protette da password. Per effettuare il login ci sono due possibilità:

1. Se non è stato creato alcun utente per il sito (nella scheda "Utenti & Email"), si può effettuare il login con il nome utente "admin" e la password "stats".

Netzwerk	kennwort einge	eben 🤶 🗙
<b>?</b>	Geben Sie Ben	utzernamen und Kennwort ein.
ধ	Site:	www.kunden-gmbh.de
	Bereich	Members Only
	Ben <u>u</u> tzername	admin
	Kenn <u>w</u> ort	****
	🗖 Dieses <u>K</u> enr	wort in der Kennwortliste speichern
		OK Abbrechen

2. Se sono stati creati utenti per il sito, si può effettuare il login con ogni combinazione nome utente e password valida.

**Nota Bene**: Se è stato creato un nuovo sito, le statistiche del Webalizer non sono ancora disponibili perché Webalizer viene eseguito un'unica volta durante la notte. Dopo 24 ore al più tardi le prime statistiche dovrebbero essere generate.

# 4. Web-FTP/Protezione con Protezione delle Directories (.htaccess/.htpasswd)

Se non si ha un client FTP o non lo si vuole usare, il sistema ISPConfig offre la possibilità di usare le funzionalità FTP per mezzo del browser.

Web-FTP offre le seguenti funzionalità:

- Caricamento dei files
- Permessi di modifica dei files
- Cancellazione files
- Creazione cartelle
- Permessi di modifica delle cartelle
- Cancellazione cartelle
- Protezione con Password delle directories (.htaccess/.htpasswd)

#### Documentazione ISPConfig

Per usare Web-FTP selezionare il sito relativo sotto "Web-FTP":

Web Selection	
Select Web:	another-customer-website.com 💌
Username:	another-customer-website.com customer-ltd.com
Password:	
	Selection

Dopo aver effettuato la selezione, il file system del sito corrispondente apparirà nella struttura ad albero.

#### IMMAGINE

Sotto la barra dei menù si possono trovare tre bottoni "Carica File", "Nuova Cartella" e "FTP Logout".

#### IMMAGINE

#### 4.1 Mostrare i contenuti di una Directory

Per visualizzare i contenuti di una cartella fare clic sulla cartella corrispondente nella struttura ad albero.

Si vedranno i contenuti della directory.

Fold	er:		
	Name	Size Date	
	error	4096 Mar 3 20:48	[ <u>×</u> ]
	favicon.ico	3.23 KB Jan 11 00:24	[ <u>X]</u>
	index.html	1.18 KB Mar 4 13:37	[ <u>×</u> ]

## 4.2 Proprietà del file

Per modificare le proprietà di un file fare clic sul nome del file. Si vedranno le proprietà del file.

#### Documentazione ISPConfig

File	
Name:	index.html
Folder:	/web
Owner	🗹 Read 🗹 Write 🗖 Execute
Group	🗹 Read 🗹 Write 🗖 Execute
AII	🗹 Read 🗖 Write 🗖 Execute
	Save Delete Cancel

Si può ora rinominare il file, spostarlo in un'altra cartella o modificarne i permessi.

# 4.3 Proprietà della Directory

Per vedere le proprietà delle directories basilari "web", "user", "log", "cgi-bin" e "ssl" fare clic su "/" nella struttura ad albero.

#### IMMAGINE

Se si fa clic su una cartella nella struttura ad albero si vedranno le sue sottocartelle.

Viene caricato il modulo "Cartella":

Fold	er:				
	Name	Size		Date	
	ssl	4096	Mar	3 20:48	[ <u>×</u> ]
	log	4096	Mar	4 12:58	[ <u>X]</u>
	user	4096	Mar	4 11:18	[ <u>X]</u>
	cgi-bin	4096	Mar	3 20:48	[ <u>X]</u>
	web	4096	Mar	4 13:41	[ <u>×</u> ]
۵	phptmp	4096	Mar	3 20:48	[ <u>×</u> ]

Per vedere le proprietà di una cartella fare clic sul suo nome.

Documentazio	ne ISPConfig	<b>ISP</b> Config
Folder		
Name:	web	
Folder:	/	×
Owner	🗹 Read 🗹 Write	Execute
Group	🗹 Read 🗹 Write	Execute
All	🗹 Read 🗖 Write	Execute
Directory Protection	Protect Directory	]
	Save Delete	Cancel

Ora si possono modificare le proprietà della cartella.

#### 4.3.1 Protezione con Password delle Directories

Si può proteggere una directory in modo che i suoi contenuti siano accessibili in un browser soltanto dopo aver inserito una combinazione valida di nome utente e password (vedi capitolo III-3.2, "Statistiche del Webalizer").

24

Fare clic su "Protezione Directory".

Inserire nome utente e password e fare clic su "Salva".

Se una directory è protetta da password il bottone "Protezione Directory" è sostituito dal bottone "Modifica" nel modulo con le proprietà della directory. Se si fa clic su questo bottone verrà mostrata una lista degli utenti e si potranno modificare le loro passwords. E si potranno aggiungere anche nuovi utenti.

Overview of .htaccess Users	
Username [Add]	
test	[Edit] [Delete]

#### 4.4 Caricamento File

Per caricare i files sul server basta fare clic sul bottone "Caricamento File". Viene caricato il modulo "File".

#### Documentazione ISPConfig

File Uploa	nd
File:	C:\Dokumente und Eins Durchsuchen
Folder:	/web 🔹
Owner	🗹 Read 🗹 Write 🗖 Execute
Group	🗹 Read 🗖 Write 🗖 Execute
AII	🗹 Read 🗖 Write 🗖 Execute
	Save

Selezionare il file da caricare dall'hard disk locale ed anche la cartella dove il file dovrebbe essere salvato sul server, e specificare i permessi del file. Poi fare clic su "Salva".

## 4.5 Creare una Cartella

Per creare una cartella fare clic sul bottone "Nuova Cartella". Il modulo "Cartella" viene caricato dove si può specificarne il nome, il percorso ed i permessi.

## 4.6 Cancellare Files e Cartelle

Per cancellare un file oppure una cartella fare clic sulla "X" sul lato destro del nome.

Fold	er:		
	Name	Size Date	
	error	4096 Mar 3 20:48	[ <u>X]</u>
	favicon.ico	3.23 KB Jan 11 00:24	[ <u>X]</u>
	index.html	1.18 KB Mar 4 13:37	[ <u>X]</u>

Nota Bene: Una directory deve essere vuota prima di essere cancellata!

# **5 Software Supplementare**

Il seguente software supplementare è disponibile per il sistema ISPConfig:

- Webmail: Un'interfaccia browser per le caselle di posta.
- phpMyAdmin: Un'interfaccia browser per amministrare i databases MySQL.

Se l'amministratore di ISPConfig ha installato queste applicazioni si possono trovare i relativi collegamenti sotto "Strumenti".

#### Documentazione ISPConfig 5.1 Webmail

L'applicazione usata come interfaccia email si chiama "Uebimiau". Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito del progetto Uebimiau: http://uebimiau.sourceforge.net/ .

Si può accedere all'applicazione per mezzo del collegamento sotto "Strumenti" oppure tramite la cartella "webmail" che si trova nella cartella web del sistema di ISPConfig, così:

https://www.domain.tld:81/webmail/ dove www.domain.tld deve essere adeguatamente sostituito.

🥺 🛇 🔇		) 😻 🤇	🧟 🛃 🧕
Total: 11Kb			
Quota limit: Used 11Kb of 409	6Kb available		
Create	e new folder		
Folder	Messages	Size	Empty
🛅 Inbox	4/4	11Kb	×
🛅 Sent items	0/0	ОКЬ	×
🛅 Trash	0/0	ОКЬ	×

## 5.2 phpMyAdmin

Ulteriori informazioni su phpMyAdmin si possono trovare in: http://www.phpmyadmin.net/ .

Si può accedere all'applicazione tramite il collegamento che si trova in "Strumenti" oppure nella cartella "phpmyadmin" che si trova nella cartella web del sistema ISPConfig, quindi https://www.domain.tld:81/phpmyadmin/ dove www.domain.tld deve essere adeguatamente sostituito.

	Server: Blocalhost > Database: Bweb1_db1									
		Structure	QL 👔	<mark>⊨Ex</mark>	port	1	Se	arch	Query	% Ope
php <mark>MyAdmin</mark>		Table			Act	ion			Records	Туре
		book_auth			3:		Ť	×	1	MyISAM
		book_ban			34	ß	1	×	1	MyISAM
Database:	Г	book_com			3:	ß	ŵ	×	0	MyISAM
web1_db1 (27)		book_config			3-	ß	1	×	1	MyISAM
db ispconfig (45)		book_data			3.	ß	1	×	36	MyISAM
mysql (15)		book_ip			34	ß	1	×	0	MyISAM
web1 db1 (27)	Г	book_pics			3.	ß	Î	×	0	MyISAM
book_config		book_private			3-	ß	1	×	3	MyISAM
book_data	Π	book_smilies			3.		1	×	11	MyISAM
book_pics		book_words			34		1	×	1	MyISAM
<ul> <li>book_private</li> <li>book_smilies</li> </ul>	Г	c_auswahllisten			3:		T	×	5	MyISAM

# Appendice

## 1 Correlazione Webquota <-> Mailquota

Esiste la seguente correlazione tra webquota e mailquota (vedi capitolo III-2.2.1):

Ci sono due scenari possibili:

- L'hard disk è partizionato come RedHat, cioè, una quota è abilitata sulla partizione /home; nelle altre partizioni non ci sono quote. Quindi "Spazio Web in MB" specifica l'effettivo spazio web disponibile per l'utente; la casella di posta non è inclusa in questo spazio di memoria perché è sotto /var/spool/mail. La grandezza della casella di posta è quindi specificata da "Spazio Web in MB".
- 2. L'hard disk è partizionato come SuSE, cioè, c'è una grande partizione in cui c'è una quota abilitata. Quindi "Spazio Web in MB" specifica l'intero spazio di memoria che include la casella di posta disponibile per l'utente. La casella di posta è inclusa perché la directory /var/spool/mail si trova anche nella partizione dove è abilitata la quota. Quindi "Spazio Web in MB" specifica la grandezza che la casella di posta può avere nel caso ideale, cioè, se l'utente ha spazio inutilizzato sufficiente. Esempio: Si danno all'utente "testuser" 10 MB sotto "Spazio Web in MB" e 5 MB sotto "Spazio Mail in MB". "testuser" ha usato 1 MB dei suoi 10 MB nella sua home directory, cioè, 9 MB sono ancora disponibili. Però la sua casella di posta non può diventare più grande di 5 MB perché questo è il valore specificato sotto "Spazio Mail in MB". Ma se "testuser" ha usato 7 MB nella sua home directory rimangono inutilizzati soltanto 3 MB e ciò significa che la sua casella di posta non può diventare più grande di 3 MB. La grandezza della casella di posta nel secondo scenario è il minimo tra i due valori "Spazio Mail in MB" e "spazio di memoria inutilizzato".

Lo spazio di memoria utilizzato da tutti gli utenti di una cartella web non può diventare più grande del valore specificato sotto "Spazio in MB" nella scheda "Base" del sito.